Kasutajate haldus ja juurdepääsu kontroll

Kuidas saan hallata kasutajate asukohtadele ligipääsu?

Saate anda kasutajale või QR-koodile juurdepääsu kõigile ohutuskaartidele või ainult mõnele asukohale.

- **Juurdepääs kõigile SDS-idele**: kasutaja näeb kõiki ohutuskaarte kõigis asukohtades, igal pool sama rolliga.
- **Juurdepääsu kohandamine**: valite rolli iga asukoha jaoks, näiteks Admin ühes tegevuskohas ja Juurdepääsu ei ole teistes.

Valiku **Juurdepääs kõigile SDS-idele** saab teha ainult konto omanik. Administraatori lisatud kasutajatel ja QR-koodidel on alati kohandatud juurdepääs. Juurdepääsu saate igal ajal muuta.

Muutke kasutaja juurdepääsu

1. Klõpsake **Rohkem** → **Kasutajate haldamine**.
2. Klõpsake kasutajal ⋮ ja valige **Muuda asukohaõigusi**.
3. Valige põhiroll jaotises **Muutke kasutaja rolli** ning **Juurdepääs kõigile SDS-idele** või **Juurdepääsu kohandamine** jaotises **Juurdepääsu seadistus**.
4. Valiku **Juurdepääsu kohandamine** korral valige asukohapuus roll iga asukoha jaoks. Klõpsake **Salvesta**.

Uus **Juurdepääsu seadistus** salvestatakse kohe, kui selle valite. Asukohapuu rollid salvestatakse, kui klõpsate **Salvesta**.

Lisateave rollide kohta: Kas saan määrata inimestele asukohas erinevaid rolle?

Muutke QR-koodi juurdepääsu

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-20 06:07
URL: https://sdsmanager.com/faq/content/291/et/kuidas-saan-hallata-kasutajate-asukohtadele-ligipaeaesu

Kasutajate haldus ja juurdepääsu kontroll

Klõpsake vasakpoolses menüüs **QR-juurdep.** (**Töötajate juurdepääs**), klõpsake QR-koodil ⋮ ja valige **Muuda asukohaõigusi**. QR-kood annab alati juurdepääsu ainult lugemiseks.

Ainulaadne lahenduse ID: #2589

Viimane uuendus: 2026-11-09 10:29

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-20 06:07

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/291/et/kuidas-saan-hallata-kasutajate-asukohtadele-ligipaeaesu