Gebruikersbeheer en toegangscontrole

Kan ik verschillende rollen toewijzen aan mensen op een locatie?

Ja. Elke gebruiker heeft een rol, en u kunt iemand op elke locatie een andere rol geven.

De rollen

- **Eigenaar**: de persoon die het account heeft aangemaakt (één per account). De eigenaar kan alles, ook het **Organisatie profiel**, het abonnement en de **Zetting**.
- **Beheerder**: beheert de SDS-bibliotheek op zijn of haar locaties: voegt SDS'en toe, verplaatst, vervangt en archiveert ze. Beheerders hebben geen toegang tot het Organisatie profiel, het abonnement of de Zetting.
- **Beheerder – beperkte rechten**: zoals Beheerder, maar kan geen SDS'en toevoegen, verplaatsen, vervangen, archiveren of upgraden.
- **Personeel**: kan SDS'en en veiligheidssamenvattingen opzoeken en etiketten afdrukken, maar niets wijzigen.
- **Geen Toegang**: kan niets zien.

Medewerkers die uw bibliotheek met een QR-codeposter openen, hebben altijd alleen-lezen-toegang. Lees meer: Hoe krijgen onze medewerkers toegang tot onze SDS-bibliotheek door een QR-codeposter te scannen?

Stel de rol per locatie in

1. Klik op **Meer** → **Gebruikersbeheer**, klik op ⋮ bij de gebruiker en kies **Locatietoegang bewerken**.
2. Kies onder **Wijzig de gebruikersrol** de hoofdrol van de gebruiker.
3. Kies onder **Toegangsinstelling** de optie **Pas de toegang aan** (alleen de eigenaar kan dit wijzigen).
4. Kies de rol per locatie in de locatieboom en klik op **Sparen**.

Deze gebruiker met de rol Personeel heeft bijvoorbeeld **Personeel** op Main Plant en de locaties daaronder, en **Geen Toegang** op de andere locaties:

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-20 22:30

De rollen die u op een locatie kunt kiezen, hangen af van de hoofdrol. Een Beheerder kan op elke locatie **Geen Toegang**, **Personeel**, **Beheerder – beperkte rechten**, **Beheerder** of **Beheerder met goedkeuring** krijgen. **Beheerder met goedkeuring** is een Beheerder die op die locatie ook SDS'en, risicobeoordelingen en werkprocedures kan goedkeuren. Een Beheerder – beperkte rechten kan Geen Toegang, Personeel of Beheerder – beperkte rechten krijgen, en een gebruiker met de rol Personeel Geen Toegang of Personeel.

In een SDS-goedkeuringsproces kunnen de gebruikers die u als goedkeurders van een stap kiest, die stap goedkeuren, ongeacht hun rol. Lees meer: De SDS-goedkeuringsfunctie uitgelegd

Unieke FAQ ID: #2038

Laatst bijgewerkt:2026-11-09 10:42

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-20 22:30

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/281/nl/kan-ik-verschillende-rollen-toewijzen-aan-mensen-op-een-locatie