Benutzerverwaltung und Zugangskontrolle

QR-Code-Poster auf Geräte in Ihrem Unternehmensnetzwerk beschränken (IP-Beschränkung)

Jeder, der ein QR-Code-Poster oder dessen Intranet-Link hat, kann Ihre SDS-Bibliothek im Lesemodus öffnen. Wenn nur Geräte in Ihrem Firmennetzwerk Zugriff haben sollen, können Sie jeden QR-Code auf Ihre IP-Adressen beschränken.

1. Klicken Sie im linken Menü auf **QR Zugriff** (**Mitarbeiterzugang**).
2. Klicken Sie beim QR-Code auf ⋮ und wählen Sie **IP-Beschränkungen**.
3. Geben Sie unter **Zulässige IPs** Ihre IP-Adressen (x.x.x.x), IP-Bereiche (x.x.x.x/y) oder IPv6-Adressen ein.
4. Klicken Sie auf **IP-Beschränkung aktivieren** und auf **Speichern**.

Wer den QR-Code in einem anderen Netzwerk scannt, erhält die Meldung „Ihre IP-Adresse hat keine Berechtigung, auf diese Seite zuzugreifen“. Klicken Sie auf **Änderungsprotokoll anzeigen**, um zu sehen, wer die IP-Beschränkung wann geändert hat.

Die IP-Beschränkung ist ein zusätzliches Abonnement zum Tarif Premium, Pro oder Enterprise. Ohne dieses Abonnement steht im Fenster „Diese Funktion ist in Ihrem aktuellen Abonnement nicht verfügbar.“ Klicken Sie auf **Kontaktiere uns**, um nach dem Preis zu fragen.

Eindeutige ID: #1331

Letzte Änderung: 2026-11-09 10:22

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-23 09:48

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/597/de/qr_code_poster-auf-geraete-in-ihrem-unternehmensnetzwerk-beschraenken-ip_beschraenkung