SDS Manager kasutamise alustamine

Kuidas ma migreerin/importin meie praeguse failipõhise ohutusandmete lehtede teegi SDS Manager?

Kui teie ohutuskaardid (SDS) on PDF-failid, näiteks võrgukettal, saate need kõik SDS Managerisse importida. SDS Manager loeb iga faili ja eraldab selle sisu, nii et iga ohutuskaart on teie uues kogus otsitav ilma midagi sisestamata.

Kas teie ohutuskaardid on mõnes teises ohutuskaartide haldussüsteemis? Lugege Kuidas viia meie praegune tarnija ohutuskaartide kogu üle SDS Managerisse?

Kuhu oma faile importida

- Vaates **Ülevaade**: avage vahekaart **Impordi ohutuskaartide failid** ja lohistage sinna oma failid või klõpsake **Sirvi faile**.
- Asukohas: avage asukoht jaotises **Halda ohutuskaartide kogu**, klõpsake paremas ülanurgas **Rohkem valikuid** (⋯) ja valige **Importige SDS-faile**.
- Vasakpoolsest menüüst: klõpsake **Rohkem**, seejärel **Impordi ZIP-fail**.

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-26 09:00
URL: https://sdsmanager.com/faq/content/180/et/kuidas-ma-migreerin_importin-meie-praeguse-failipõhise-ohutusandmete-lehtede-teegi-sds-manage

Kaks viimast avavad lehe **Importige oma SDS-failid**. Lohistage oma failid sinna või klõpsake **Sirvi faili**.

Saate üles laadida PDF-, ZIP- või RAR-faile, kuni 20 faili korraga ja ainult üht failitüüpi ühe üleslaadimise kohta. Suurim üleslaaditav fail sõltub teie plaanist: 25 MB faili kohta plaanides, kus on kuni 400 ohutuskaarti, ja rohkem suuremates plaanides. Kui ZIP-fail on liiga suur, jagage see mitmeks väiksemaks.

Pärast üleslaadimist valige asukoht, kuhu ohutuskaardid peaksid minema, ja klõpsake **Üleslaadimine**.

Säilitage oma kaustastruktuur

Kui teie ohutuskaartide failid on kaustades, pakkige kogu kaustastruktuur ühte ZIP-faili ja importige see. SDS Manager loob igale kaustale asukoha ja lisab ohutuskaardid samadesse kohtadesse nagu teie võrgukettal:

- ZIP-faili kaustadest saavad teie valitud asukoha alamasukohad. Ohutuskaartide failid, mis ei ole kaustas, lähevad otse valitud asukohta.
- Kas soovite kaustu hoopis ülemise taseme asukohtadena? Märkige üleslaadimisaknas **Looge ZIP-failis olevate failide ja kaustade jaoks asukohahierarhia juurtasemel uued asukohad**.

Kui sama nimega asukoht on samas kohas juba olemas, kasutab SDS Manager seda ega loo teist. ZIP-faili puhul valite ühe asukoha.

Üks PDF-fail paljude ohutuskaartidega (ohutuskaartide kaust)

Kas teil on PDF-fail, milles on palju ohutuskaarte, näiteks iga asukoha ohutuskaartide kaust? Laadige see üles samal viisil. SDS Manager leiab failist iga ohutuskaardi ja lisab need asukohta eraldi ohutuskaartidena. Nii saate täita oma kogu tuhandete ohutuskaartidega mõne minutiga.

Kui PDF on üks mitmest osast koosnev toode, näiteks komplekt, avage üleslaadimisaknas **Täpsemad suvandid** ja valige **Laadi üles kui KIT SET (SDS-kaust)**. Siis hoitakse fail koos. See töötab ühe PDF-failiga korraga.

Kas teil on ainult paberkaustas prinditud ohutuskaardid? Lugege Kuidas migreerida meie praegune ohutuskaartide kaust SDS Managerisse?

Lisage üksik ohutuskaardi fail

Avage asukoht jaotises **Halda ohutuskaartide kogu** ja klõpsake loendi all **Lisa ohutuskaart**. Jaotises **Kas teil on juba SDS-i PDF-fail, mille soovite oma raamatukokku lisada?** lohistage fail kasti või klõpsake **Sirvi faili**.

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-26 09:00
URL: https://sdsmanager.com/faq/content/180/et/kuidas-ma-migreerin_importin-meie-praeguse-failipõhise-ohutusandmete-lehtede-teegi-sds-manage

Dialoogi allosas olev **Kuva muud meetodid ohutuskaartide lisamiseks asukohta** sisaldab rohkem valikuid, näiteks **IMPORDI SDS-BINDER** ja **IMPORDI ZIP-FAIL**.

Pärast importi

- Jälgige oma importe vasakpoolses menüüs jaotises **Importimise staatus**. See ilmub pärast teie esimest importi.
- Kui meie andmebaasis on mõnest imporditud ohutuskaardist uuem versioon, annab SDS Manager sellest pärast importi teada. Klõpsake **Klõpsake siin, et näha, millistel ohutuskaartidel on uuem versioon.** Hiljem leiate need alati jaotisest **Uuendused → Ohutuskaardid, millest on olemas uuem versioon**. Lisateave: Kasutusjuhend „Ohutuskaartide uuenduste haldamine“.
- Failid, mida SDS Manager ei saanud lugeda, on loetletud jaotises **Ülesanded → Ohutuskaarti ootavad tooted**. Lisateave: PDF-i impordi tõrgete tõrkeotsing.

Muud viisid oma kogu üles ehitamiseks

- Teil on kemikaalide loend Excelis või CSV-s, kuid ohutuskaartide faile pole: Kuidas importida meie xls/csv-fail kõigi kasutatavate toodetega?
- Kõik viisid ohutuskaartide lisamiseks: Kuidas lisada ohutuskaarte oma ohutuskaartide kogusse
- Laske meil oma ohutuskaartide kogu teie eest üle viia: Kas SDS Manageri töötajad saavad meie ohutuskaartide kogu migreerimise meie eest ära teha?

Ainulaadne lahenduse ID: #2593

Viimane uuendus: 2026-11-04 14:16

© 2026 SDS Manager <eb@aston.no> | 2026-11-26 09:00

URL: https://sdsmanager.com/faq/content/180/et/kuidas-ma-migreerin_importin-meie-praeguse-failipõhise-ohutusandmete-lehtede-teegi-sds-manage